

IPPK – integracja z Płace/Kadry VULCAN (PKV)

IPPK to aplikacja do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych dostarczana przez Instytucję Finansową PKO BP umożliwiającą wymianę informacji o uczestnikach, składkach, dyspozycjach, wypłatach itp. Jest ona udostępniona tym jednostkom, które podpisały umowę o prowadzenie PPK z PKO TF



Witamy w serwisie iPPK!



Bezpieczne logowanie
Kontakt
Regulamin
Regulamin korzystania z usługi czat


© 2020 PKO BP Finat Grupa PKO Banku Polskiego

Infolinia dla Pracodawców: (+48) 22 539 23 57, email: obslugapktf@finat.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora. Serwis telefoniczny czynny w dni powszednie w godz. 8:00 - 17:00

Przygotowanie Płac i Kadr VULCAN

Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić parametry dostępne. Parametry te weryfikują i autoryzują klienta w systemie IPPK. W tym celu w parametrach jednostki dot. PPK (Jednostka/Parametry/PPK/Parametry) należy uzupełnić:

- *UUID pracodawcy*
- *UUID pracownika*
- *Klucz API pracodawcy*
- *Klucz API pracownika*



Generowanie kluczy API w IPPK

- Dla Pracodawcy należy wejść w Administracja -> Konfiguracja -> zakładka API -> przycisk 'Generuj nowy'


The screenshot shows the 'API' configuration page in the IPPK application. At the top, there is a header with the application logo and version information. Below the header, there is a navigation menu with options like 'Kartoteki', 'Rejestracja', 'Dyspozycje', 'Składki', 'Struktura firmy', 'Administracja', 'Pomoc', 'Konwerter XML', and 'Anonimizacja'. The main content area has two tabs: 'Parametry' and 'API'. The 'API' tab is active, showing two input fields: 'UUID pracodawcy' with the value 'AA72D07EC3374B10AFE3977C173FD1A7' and 'Klucz API pracodawcy' with the value 'NzziGtSqrmmhqvzqF9axNzEn2bq9W7TsPwj8NfH44A'. A red box highlights these two fields. To the right of the second field is a red button labeled 'Generuj nowy'. An arrow points from the text 'Kopiujemy do Płac VULCAN' to the 'Generuj nowy' button. Below the input fields is a red button labeled 'Pobierz dokumentację API'. At the bottom, there is a footer with contact information and a copyright notice.

- Dla pracownika należy wybrać ikonkę ustawień (trybik nad 'Wyloguj'), a następnie 'Generuj klucz' przy polu klucz API:

The screenshot shows the user profile page in the IPPK application. At the top, there is a header with the application logo and version information. Below the header, there is a navigation menu with options like 'Kartoteki', 'Rejestracja', 'Dyspozycje', 'Składki', 'Struktura firmy', 'Administracja', 'Pomoc', 'Konwerter XML', and 'Anonimizacja'. The main content area has three tabs: 'Moje dane', 'Zmień hasło', and 'Moje uprawnienia'. The 'Moje dane' tab is active, showing a form with fields for 'Imię' (UŻYTKOWNIK), 'Nazwisko' (TESTOWY), 'Adres e-mail' (TEST2036_011B2D@...), and 'Numer telefonu' (123456789). Below these fields is a red box highlighting the 'Uuid' field with the value 'D601023698E04063949FB120D40070E6' and the 'Klucz API' field with the value 'E37UKYzq89kQALnMOjy5LgveNFWjNCPjpuN6dLIBEw'. A red button labeled 'Generuj klucz' is next to the 'Klucz API' field. An arrow points from the text 'Kopiujemy do Płac VULCAN' to the 'Generuj klucz' button. At the bottom, there is a footer with contact information and a copyright notice.


Pobieranie ID uczestników z IPPK

W sytuacji pobrania identyfikatorów uczestników z IPPK (wprowadzeni zostali do systemu w inny sposób niż za pomocą IPPK, np. po imporcie z XML, albo ręcznie), to w kartotece PPK, w operacjach seryjnych dla uczestników dodałem 'Pobierz identyfikatory IF z systemu IPPK'.



Eksport danych do IPPK

Po prawidłowym skonfigurowaniu programu w celu wyeksportowania danych bezpośrednio do aplikacji IPPK należy skorzystać z ikony **Wyślij do systemu IPPK**.



Status wysyłki danych rozliczeniowych do aplikacji IPPK można sprawdzić poprzez ikonę **Sprawdź status w IPPK**.